

# Lokale Webcam und andere Geräte in RDP-Session einbinden

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre lokale Webcam und andere Geräte in eine [Remotedesktop-Session](#) einbinden können. Damit ist es möglich, auf einem entfernten (remote) PC die lokale Webcam und andere Geräte zu verwenden. Die Webcam kann dann in Programmen, wie z.B. Zoom, auf dem Remote-PC aktiviert werden. Die Bildqualität ist aber häufig nicht sehr gut.

## Voraussetzungen

- Einen für Remotedesktopverbindungen vorbereiteter Remotecomputer.
- Eine korrekt eingerichtete Webcam am lokalen Computer.

Starten Sie die Remotedesktopverbindung



und wählen statt **Verbinden** - **Optionen einblenden** aus

Im nächsten Fenster wechseln Sie zum Reiter **Lokale Ressourcen**

Remotedesktopverbindung

## Remotedesktop Verbindung

Allgemein Anzeige **Lokale Ressourcen** Leistung Erweitert

Anmeldeeinstellungen

Geben Sie den Namen des Remotecomputers ein.

Computer:

Benutzername:


Beim Herstellen der Verbindung werden Sie zum Eingeben von Anmeldeinformationen aufgefordert.

☐ Speichern der Anmeldeinformationen zulassen


Verbindungseinstellungen

Speichern Sie die aktuellen Einstellungen in einer RDP-Datei, oder öffnen Sie eine gespeicherte Verbindung.

Klicken Sie auf **Weitere....**



Sie erhalten eine Übersicht mit den Geräten und Ressourcen, die in die RDP-Session eingebunden werden können. Erweitern Sie mit + die **Videoaufnahmegeräte**. Das gewünschte Gerät muss mit einem Haken ausgewählt werden.



Sollte am Remote-PC ein Webcam angeschlossen sein, müssen Sie im Programm, z.B. Zoom, die lokale Webcam aktivieren.

An dieser Stelle können auch lokale Laufwerke und andere Geräte für die Remotesession freigegeben werden.

From:  
<https://help.rz.uni-ulm.de/published/> - **kiz Infrastruktur - Hilfe Wiki**

Permanent link:  
<https://help.rz.uni-ulm.de/published/doku.php?id=zuv:rdp:lokale-ressourcen-rdp&rev=1671793037>

Last update: **2022/12/23 11:57**