2025/12/08 07:15 1/3 rdp

- Heimarbeit mit Remotedesktop über VPN
- Lokale Drucker in RDP-Sitzung

## **Lokale Drucker in RDP-Sitzung**

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihren lokalen Drucker in eine WRemotedesktop-Sitzung einbinden können. Damit ist es möglich, auf einem entfernten PC einen Druckauftrag zu starten und auf einem Drucker vor Ort auszudrucken.


## Voraussetzungen

- Einen für Remotedesktopverbindungen vorbereiteter Remotecomputer.
- Ein korrekt eingerichteter Drucker am lokalen Computer.
- Bei lokalen Netzwerkdruckern darf ein VPN die Verbindung zum Drucker nicht trennen.
  Demzufolge funktioniert nach dem Aufbau des ZUV VPN ein lokaler Netzwerkdrucker nicht mehr. Das F&L VPN hat diese Einschränkung nicht.


## Freigabe lokaler Geräte

Lokale Geräte müssen für die Verwendung auf Remotecomputern explizit freigegeben werden.

Starten Sie das Programm **Remotedesktopverbindung**, zu finden über die Windows-Suche oder im Startmenü unter Windows-Zubehör.




Mit **Optionen einblenden** erweitern Sie die Eingabemaske.






## Klicken Sie auf Lokale Ressourcen.



Unter Lokale Geräte und Ressourcen muss Drucker und wenn gewünscht Zwischenablage

2025/12/08 07:15 3/3 rdp

aktiviert werden. Unter **Weitere...** können noch andere lokale Geräte bzw. Ressourcen für die RDP-Sitzung freigeben werden.



Mit **Allgemein** → **Speichern unter...** können die Verbindungseinstellungen dauerhaft gespeichert werden.

Mit **Verbinden** wird die Remotedesktopverbindung aufgebaut. Der Desktop des Remotecomputers erscheint.

Auf dem Remotecomputer steht nun der lokale Drucker zur Verfügung.

