

- [Heimarbeit mit Remotedesktop über VPN](#)
- [Lokale Drucker in RDP-Sitzung](#)

Lokale Drucker in RDP-Sitzung

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihren lokalen Drucker in eine [Remotedesktop-Sitzung](#) einbinden können. Damit ist es möglich, auf einem entfernten PC einen Druckauftrag zu starten und auf einem Drucker vor Ort auszudrucken.


Voraussetzungen

- Einen für Remotedesktopverbindungen vorbereiteter Remotecomputer.
- Ein korrekt eingerichteter Drucker am lokalen Computer.
- Bei lokalen Netzwerkdruckern darf ein VPN die Verbindung zum Drucker nicht trennen. Demzufolge funktioniert nach dem Aufbau des ZUV VPN ein lokaler Netzwerkdrucker nicht mehr. Das F&L VPN hat diese Einschränkung nicht.


Freigabe lokaler Geräte

Lokale Geräte müssen für die Verwendung auf Remotecomputern explizit freigegeben werden.


Starten Sie das Programm **Remotedesktopverbindung**, zu finden über die Windows-Suche oder im Startmenü unter Windows-Zubehör.



Mit **Optionen einblenden** erweitern Sie die Eingabemaske.




Klicken Sie auf **Lokale Ressourcen**.



Unter **Lokale Geräte und Ressourcen** muss **Drucker** und wenn gewünscht **Zwischenablage**

aktiviert werden. Unter **Weitere...** können noch andere lokale Geräte bzw. Ressourcen für die RDP-Sitzung freigegeben werden.



Mit **Allgemein** → **Speichern unter...** können die Verbindungseinstellungen dauerhaft gespeichert werden.

Mit **Verbinden** wird die Remotedesktopverbindung aufgebaut. Der Desktop des Remotecomputers erscheint.

Auf dem Remotecomputer steht nun der lokale Drucker zur Verfügung.

From:
<https://help.rz.uni-ulm.de/published/> - kiz Infrastruktur - Hilfe Wiki

Permanent link:
<https://help.rz.uni-ulm.de/published/doku.php?id=zuv:rdp&rev=1671715369>

Last update: 2022/12/22 14:22

