

Remotedesktop oder auch RDP

Lokale Drucker in einer RDP-Sitzung einrichten

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie in eine Remotedesktop-Sitzung Ihren lokalen Drucker einbinden können. Damit ist es möglich, auf einem entfernten PC einen Druckauftrag zu starten und auf einem Drucker vor Ort auszudrucken.

Voraussetzungen

- Einen für Remotedesktopverbindungen vorbereiteter Remotecomputer.
- Ein korrekt eingerichteter Drucker am lokalen Computer.
- Bei lokalen Netzwerkdruckern darf ein VPN die Verbindung zum Drucker nicht trennen. Demzufolge funktioniert nach dem Aufbau des ZUV VPN ein lokaler Netzwerkdrucker nicht mehr. Das F&L VPN hat diese Einschränkung nicht.

Freigabe lokaler Geräte

Lokale Geräte müssen für die Verwendung auf Remotecomputern explizit freigegeben werden. Starten Sie das Programm Remotedesktopverbindung, zu finden im Startmenü unter Windows-Zubehör.

Bild1

Mit **Optionen einblenden** erweitern Sie die Eingabemaske.

Bild 2

Klicken Sie auf **Lokale Ressourcen**.

Bild 3

Unter **Lokale Geräte und Ressourcen** muss **Drucker** und wenn gewünscht **Zwischenablage** aktiviert werden. Unter **Weitere....** können noch andere lokale Geräte bzw. Ressourcen für die RDP-Sitzung freigegeben werden.

Bild 4

Mit **Allgemein → Speichern unter...** können die Verbindungseinstellungen dauerhaft gespeichert werden.

Mit **Verbinden** wird die Remotedesktopverbindung aufgebaut. Der Desktop des Remotecomputers erscheint. Auf dem Remotecomputer steht nun der lokale Drucker zur Verfügung.

Last update: 2020/06/29 17:02 zuv:software:remotdedesktop <https://help.rz.uni-ulm.de/published/doku.php?id=zuv:software:remotdedesktop&rev=1593442958>

From: <https://help.rz.uni-ulm.de/published/> - **kiz Infrastruktur - Hilfe Wiki**

Permanent link: <https://help.rz.uni-ulm.de/published/doku.php?id=zuv:software:remotdedesktop&rev=1593442958>

Last update: **2020/06/29 17:02**

