

Remotedesktop oder auch RDP

Lokale Drucker in einer RDP-Sitzung einrichten


In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie in eine Remotedesktop-Sitzung Ihren lokalen Drucker einbinden können. Damit ist es möglich, auf einem entfernten PC einen Druckauftrag zu starten und auf einem Drucker vor Ort auszudrucken.

Voraussetzungen


- Einen für Remotedesktopverbindungen vorbereiteter Remotecomputer.
- Ein korrekt eingerichteter Drucker am lokalen Computer.
- Bei lokalen Netzwerkdruckern darf ein VPN die Verbindung zum Drucker nicht trennen. Demzufolge funktioniert nach dem Aufbau des ZUV VPN ein lokaler Netzwerkdrucker nicht mehr. Das F&L VPN hat diese Einschränkung nicht.

Freigabe lokaler Geräte


Lokale Geräte müssen für die Verwendung auf Remotecomputern explizit freigegeben werden. Starten Sie das Programm Remotedesktopverbindung, zu finden über die Windows-Suche oder im Startmenü unter Windows-Zubehör.




Mit **Optionen einblenden** erweitern Sie die Eingabemaske.



Klicken Sie auf **Lokale Ressourcen**.



Unter **Lokale Geräte und Ressourcen** muss **Drucker** und wenn gewünscht **Zwischenablage** aktiviert werden. Unter **Weitere....** können noch andere lokale Geräte bzw. Ressourcen für die RDP-Sitzung freigegeben werden.



Mit **Allgemein** → **Speichern unter...** können die Verbindungseinstellungen dauerhaft gespeichert werden.

Mit **Verbinden** wird die Remotedesktopverbindung aufgebaut. Der Desktop des Remotecomputers erscheint. Auf dem Remotecomputer steht nun der lokale Drucker zur Verfügung.

From:
<https://help.rz.uni-ulm.de/published/> - kiz Infrastruktur - Hilfe Wiki

Permanent link:
<https://help.rz.uni-ulm.de/published/doku.php?id=zuv:software:remotedesktop&rev=1628506446>

Last update: 2021/08/09 12:54

