Remotedesktop oder auch RDP

Lokale Drucker in einer RDP-Sitzung einrichten

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie in eine Remotedesktop-Sitzung Ihren lokalen Drucker einbinden können. Damit ist es möglich, auf einem entfernten PC einen Druckauftrag zu starten und auf einem Drucker vor Ort auszudrucken.

Voraussetzungen

- Einen für Remotedesktopverbindungen vorbereiteter Remotecomputer.
- Ein korrekt eingerichteter Drucker am lokalen Computer.
- Bei lokalen Netzwerkdruckern darf ein VPN die Verbindung zum Drucker nicht trennen. Demzufolge funktioniert nach dem Aufbau des ZUV VPN ein lokaler Netzwerkdrucker nicht mehr. Das F&L VPN hat diese Einschränkung nicht.

Freigabe lokaler Geräte

Lokale Geräte müssen für die Verwendung auf Remotecomputern explizit freigegeben werden. Starten Sie das Programm Remotedesktopverbindung, zu finden im Startmenü unter Windows-Zubehör.



Mit Optionen einblenden erweitern Sie die Eingabemaske.

Last update: 2021/08/09 zuv:software:remotdedesktop https://help.rz.uni-ulm.de/published/doku.php?id=zuv:software:remotdedesktop&rev=1628506370 12:52

Nemotedesktopverbindung —						×
F.	Remote /erbin	edesktop dung				
<u>C</u> omputer: zuv-pc-XXXX.verwaltung.uni-ulm.de ✓ Benutzername: Nicht angegeben Beim Herstellen der Verbindung werden Sie zum Eingeben von Anmeldeinformationen aufgefordert.						
Optionen e	einblenden		<u>V</u> ert	pinden	<u>H</u> ill	fe

Klicken Sie auf Lokale Ressourcen.

퉳 Remote	desktopverbindun	g	_		×		
	Remotede Verbindu	sktop I ng					
Allgemein	Anzeige Lokale R	essourcen Leistung	Erweitert				
Anmeldee	einstellungen						
	Geben Sie den Namen des Remotecomputers ein.						
	<u>C</u> omputer:	zuv-pc-XXXX.verwa	ltung.uni-ulm.de	~			
	Benutzername:	nutzername: XXXXX					
	Beim Herstellen der Verbindung werden Sie zum Eingeben von Anmeldeinformationen aufgefordert.						
	Speichern der	en zulassen					
Verbindur	igseinstellungen						
	Speichern Sie die aktuellen Einstellungen in einer RDP-Datei, oder öffnen Sie eine gespeicherte Verbindung.						
	<u>S</u> peichern	Speichern <u>u</u> n	iter Ö <u>f</u>	fnen			
Optione	n ausblenden	[<u>V</u> erbinden	<u>H</u> ilfe			

Unter Lokale Geräte und Ressourcen muss Drucker und wenn gewünscht Zwischenablage aktiviert werden. Unter Weitere.... können noch andere lokale Geräte bzw. Ressourcen für die RDP-Sitzung freigeben werden.

Semotedesktopverbindung – 🗌 🗙							
Re V	emotedeskt erbindung	op J					
Allgemein Anze	ige Lokale Resso	urcen Lei	stung	Erweitert			
R	emoteaudioeinstellu <u>E</u> instellungen	ingen konf	igurier	en			
Tastatur W B	'indows-Tasten <u>k</u> oml Iur bei Vollbild anwe eispiel: ALT+TAB	oinationen nden	anwer	nden:	~		
Lokale Geräte und Ressourcen Wählen Sie die Geräte und Ressourcen aus, die in der Remotesitzung verwendet werden sollen. Image: Im							
Optionen aus	blenden			<u>V</u> erbinden		<u>H</u> ilfe	

Mit Allgemein → Speichern unter... können die Verbindungseinstellungen dauerhaft gespeichert werden.

Mit Verbinden wird die Remotedesktopverbindung aufgebaut. Der Desktop des Remotecomputers erscheint. Auf dem Remotecomputer steht nun der lokale Drucker zur Verfügung.



3/3